



TECHNISCHE INFORMATION

Datum: 06.03.2023
TI: 0223
Automatentyp/en: SÜ SiLine; GF
SiLine; HG
SiLine; RN
SiLine SiOne;

SiLine Software 0.18.0

Die neue SiLine Software 0.18.0 bietet neue Funktionen und optimiert bisherige Eigenschaften. Wir möchten Sie auf ein paar Highlights aufmerksam machen. Die nachfolgend aufgelisteten Funktionen betreffen alle SiLine-Automaten:

Reinigung

Die Bildschirmreinigung wurde verbessert. Insbesondere ist die Dauer, für die der Touchscreen deaktiviert wird, in der Automatenkonfiguration zwischen 0 und 200 Sekunden einstellbar.

Telemetrie

Die Konfiguration des LTE-Modems TRB140 des Herstellers Teltonika (Sielaff-Artikelnummer: 8670766000) wurde in der Software hinterlegt, sodass dieses ohne weitere Anpassungen verwendet werden kann.

Uhrzeit und Datum

Unter Netzwerkeinstellungen kann ein (Zeitserver) NTP- und ein DNS-Server konfiguriert werden, um Datum und Uhrzeit online abzurufen. Ist ein NTP-Server aktiv, lassen sich Uhrzeit und Datum nicht mehr manuell in den Zeiteinstellungen anpassen.

Sofern kein eigener Zeitserver vorhanden ist, kann je nach Netzwerkkonfiguration ein NTP-Pool, wie <https://www.ntppool.org/> verwendet werden. Bitte beachten Sie die eventuellen Nutzungsbedingungen des NTP-Betreibers sowie das Vorhandensein einer Internetverbindung.

REST-API

Die REST-API wurde um folgende Kommandos erweitert:

restartprocessesGet	Neustart aller Prozesse des Automaten.
rebootGet	Neustart des kompletten Automaten.

Damit kann der Automat beziehungsweise dessen Prozesse über Remote-Verbindung via REST-API neu gestartet werden.

SÜ SiLine

Die nachfolgend aufgelisteten Funktionen betreffen alle SÜ SiLine-Automaten.

Der Public-Modus wurde überarbeitet. Dieser muss nicht mehr separat eingestellt werden, sondern wird automatisch aktiviert, wenn in der Automatenkonfiguration unter „Anwahltyp“ der Wert „Externe Security-Wahl“ ausgewählt ist.

SÜ SiLine mit Lift

Die Ansteuerung des Fallenschlosses bei Automaten mit Lift wurde verbessert.

Bei einer Liftblockade wird versucht, einen alternativen Motor anzufahren. Nur wenn alle alternativen Motoren ebenfalls nicht angefahren werden können, wird der Verkauf abgebrochen und eine Referenzfahrt ausgelöst.

Die Software unterstützt den neuen Riemenantrieb des Lifts (SÜ SiLine Typ 04).



GF SiLine

Die nachfolgend aufgelisteten Funktionen betreffen alle GF SiLine-Automaten.
Um einen Ausfall der Kühlung zu vermeiden, wird der Zustand der Kühlung periodisch abgefragt und gegebenenfalls die Kühlung erneut aktiviert.

RN SiLine

Die nachfolgend aufgelisteten Funktionen betreffen alle RN SiLine-Automaten.
Im Hopper-Menü gibt es die Möglichkeit, die beiden Hopper zu entleeren. Es kann entweder nur eine Münze ausgegeben werden oder der gesamte Inhalt.
Der Annahmeablauf wurde überarbeitet.
Das Servicemenü wurde überarbeitet.

Download

Die entsprechende aktuelle Software finden Sie auf unserer Homepage im [Download-Center](#).

Automat	Aktuelle Softwareversion	Ab Werk bei Seriennummer
SÜ SiLine S	0.18.0	90539754
SÜ SiLine M	0.18.0	90539772
SÜ SiLine Lift M	0.18.0	90539751
GF SiLine	0.18.0	90539750
RN SiLine	0.18.0	-

Sielaff GmbH & Co. KG Automatenbau Herrieden