



TECHNISCHE INFORMATION

Datum: 08.04.2024
TI: 1524
Automatentyp/en: SÜ SiLine; GF
SiLine; RN
SiLine SiOne;
SiLine HG;

SiLine Software 0.20.0

Die neue SiLine Software 0.20.0 bietet neue Funktionen und optimiert bisherige Eigenschaften. Wir möchten Sie auf ein paar Highlights aufmerksam machen.

Vereinheitlichung

Das Menü zum Einstellen der Displaybeleuchtung und des Energiesparmodus steht bei allen SiLine Geräten zur Verfügung.

Probeverkauf

Der Probeverkauf wurde vereinfacht und kann nur noch im Freiverkauf durchgeführt werden.

Lokalisierung

Die Displaytexte der folgenden Sprachen wurden verbessert:

- Französisch
- Italienisch
- Rumänisch

Zudem ist das Menü robuster gegenüber dem Öffnen der Automatentür.

SiLine HG

Der Verkaufsablauf wurde optimiert. Prozesse innerhalb des Automaten finden zeitgleich statt, um den Verkaufsablauf zu beschleunigen.

Eine externe Werbebeleuchtung kann am Ausgang X12 am Netzteil angeschlossen werden. Mit Hilfe von Zeitprofilen kann diese an- und ausgeschaltet werden. Aus Sicherheitsgründen wird bei einer Öffnung der Automatentür die externe Werbebeleuchtung ausgeschaltet.

Die Erstinbetriebnahme wurde optimiert.

Die Verarbeitung eventueller Fehlermeldungen wurde optimiert. Beispielsweise wird bei einer geplanten Temperaturabsenkung (Stand-by) kein Untertemperaturfehler ausgegeben.

Neue Rezepte wurden hinzugefügt:

- ESCOi
- ESCOig
- ESCO2i
- ESCO2ig

Bei einer eventuellen Kaffeeüberdosierung wird die Brühkammer überspült.



Der Probeverkauf wurde verbessert und erweitert. Es kann auch ein Probeverkauf für invalide Rezepte durchgeführt werden.

SiLine SÜ



Der Button "Ausgabe öffnen" kann dauerhaft im Kundenmenü angezeigt werden.

Die neue Fehlermeldung EJM_2000 weist bei einer Öffnung der Automatentür darauf hin, dass nicht alle Motoren in der Endlage sind.

SiLine SÜ und SiLine GF

Light-Mode

Der bisherige Dark-Mode (dunkle Hintergrundfarbe am Display) kann gegen ein Light-Mode ausgetauscht werden.

Bisher	Neu
	
Dark Mode	Light Mode

Ein Rollstuhlmodus komprimiert die Anwahl tastatur auf die untere Bildschirmhälfte, um die Bedienung vom Rollstuhl aus zu ermöglichen. Dieser Modus kann zusätzlich aktiviert werden. Bitte prüfen Sie auch die Position der Zahlungsgeräte.

Download

Die entsprechende aktuelle Software finden Sie auf unserer Homepage im [Download-Center](#).

Automat	Aktuelle Softwareversion	Ab Werk bei Seriennummer
SÜ SiLine	0.20.0	90552926
HG SiLine	0.20.0	90556205
GF SiLine	0.20.0	90552928
RN SiLine SiOne	0.20.0	-

Sielaff GmbH & Co. KG Automatenbau Herrieden