



TECHNISCHE INFORMATION

Datum: 20.11.2023
Tl: 1523
Automatentyp/en: SiLine GF;
SiLine SÜ;
SiLine HG;
SiLine RN

SiLine Software 0.19.1

Die neue SiLine Software 0.19.1 bietet neue Funktionen und optimiert bisherige Eigenschaften. Wir möchten Sie auf ein paar Highlights aufmerksam machen. Die nachfolgend aufgelisteten Funktionen betreffen alle SiLine-Automaten:

Hotelmodus

Der Hotelmodus kann nun nicht mehr global aktiviert werden, sondern kann für jede einzelne Anwahl aktiviert oder deaktiviert werden. Zusätzlich wurde ein Zeitprofil für den Hotelmodus implementiert, sodass dieser unter [Automatenkonfiguration] → [Zeiteinstellungen] auf [an], [aus] oder [zeitgesteuert] eingestellt werden kann. Für die Produkte, bei denen der Hotelmodus aktiviert werden soll, muss zusätzlich in der Produktkonfiguration der Hotelmodus aktiviert werden. Ist der Hotelmodus aktiv und für ein Produkt aktiviert, muss der Kunde vor dem Kauf einen vierstelligen Code eingeben, ansonsten kann das Produkt nicht verkauft werden.

Statistik

Unter [Statistik] → [Datenübertragung] gibt es die Funktion [Automat auf USB-Stick klonen]. Bei einem gesteckten USB-Stick wird ein geführter Assistent gestartet. Es können entweder alle oder eine Auswahl der folgenden Einstellung auf den USB-Stick kopiert werden.

- Slideshow
- Produktbilder
- Inhaltsstoffe (nur bei HG)
- Konfiguration des Automaten

Wenn der USB-Stick mit der entstehenden Ordnerstruktur an einem anderen Automaten angesteckt wird, wird ein Assistent gestartet. Es kann ausgewählt werden, welche der folgenden Einstellungen auf den neuen Automaten kopiert werden soll.

- Slideshow
- Produktbilder
- Inhaltsstoffe (nur bei HG)
- Konfiguration auf den Automaten

In diesem Zuge wurden auch die Produktnamen inkl. der Übersetzungen mit in die Konfiguration (EVA-Liste 64) aufgenommen, sodass diese auf andere Automaten übertragen werden können.

Stabilität

Die Stabilität der Software wurde verbessert.



SiLine SÜ mit Lift

Die Ansteuerung des Lifts wurde für den Antrieb mit Riemen optimiert.
2er-Schieberwarenfächer werden jetzt in der Liftansteuerung unterstützt

SiLine HG

Die nachfolgend aufgelisteten Funktionen betreffen alle SiLine HG Automaten:

Becher

Für einige Automatenbecher, insbesondere leichte Plastikbecher, kann die Becherabgabe in den Becherfänger durch eine Deaktivierung der Vorfangposition verbessert werden. Der Becher fällt dann nicht wie bei aktivierter Vorfangposition auf den halb geöffneten Becherfänger, sondern auf den vollständig geschlossenen Becherfänger. Die Vorfangposition kann für beide Becherwerke separat unter [Automatenkonfiguration] → [Allgemein] eingestellt werden. Im Auslieferungszustand ist die Vorfangposition für alle vorhandenen Becherwerke aktiv. Zusätzlich wurde das Becherfängermodul weiter optimiert.

Nach Verkaufsstart wird als erstes ein Becher in den Becherfänger geworfen. Wird noch vor Beginn der Produktabgabe der Becher aus der Ausgabe entnommen, wird der Verkauf abgebrochen und der Produktpreis zurückgegeben. Abweichend davon kann unter [Produktkonfiguration] → [Allgemein] → - [Becherklau aktivieren] eingestellt werden, dass bei Entnahme des Bechers vor Verkaufsstart der Produktpreis abkassiert wird.

Es ist möglich, unter [Automatenkonfiguration] → [Allgemein] einen Wert für [Offset Becher] einzustellen. Wird hier ein Wert > 0 (z. B. 50) eingetragen, so werden Verkäufe mit eigener Tasse nicht auf die ursprüngliche Wahlnummer (z. B. 14), sondern auf die Wahlnummer + den eingestellten Offset (z. B. 14 + 50 = 64) in der Statistik verbucht. Dadurch können Verkäufe mit Automatenbecher und mit eigener Tasse in der Statistik unterschieden werden.

Modultest

Das Menü [Modultest] auf der Startseite des Servicemenüs wurde umfassend überarbeitet. Bei der Inbetriebnahme des Automaten kann hier die Heizung angeschaltet und der Boiler befüllt werden. Daneben können Becherabgaben ausgeführt werden und es kann eine definierte Wassermenge zur Überprüfung des Flowmeters abgegeben werden. Wie in der Vergangenheit können auch die wichtigsten elektronischen Parameter im Untermenü [Spannungsversorgung] abgelesen werden.

Satzbehälter

Bei aktiviertem Tresterzähler erscheint auf der Startseite des Servicemenüs der Button [Tresterzähler zurücksetzen]. So kann beim Befüllen/Entleeren des Automaten der Tresterzähler mit einem Klick auf den Ausgangswert zurückgesetzt werden.

Preise

Die Preislinien für beide Becher sind unter [Produkte] → [Konfiguration] einstellbar.

Der Probeverkauf wird immer im Freiverkauf ausgeführt, auch wenn der Automat selbst nicht im Freiverkauf steht.



Produkte und Rezepte

Das Menü [Produkte] → [Konfiguration] wurde umfassend überarbeitet und übersichtlicher gestaltet. Unter anderem können die zur Verfügung stehenden Rezepte nach Art und Größe gefiltert werden oder es kann eine Freitextsuche verwendet werden.

Das Menü Rezeptkonfiguration wurde umfassend überarbeitet und verbessert.

Erstinbetriebnahme

Die Erstinbetriebnahme wurde umfassend überarbeitet und erweitert. Hier kann die Anzahl der Brüher, Mühlen, Produktbehälter und Mixer eingestellt werden. Außerdem können die Optionen Trockenzucker, Stickausgabe, Heißwasserventil, Americanoventil, Designbeleuchtung und elektronisches Türschloss aktiviert werden. Zusätzlich können die Becherwerke, die Mixerzuordnung und die Produktbehälter konfiguriert werden. Die Erstinbetriebnahme kann über zwei Servicecodes wiederholt werden, um nach einem Umbau die Änderungen zu konfigurieren.

- 99M81M setzt die Datenbank auf den Auslieferungszustand zurück, alle individuellen Einstellungen, Wahlen und Rezepte werden gelöscht.
 - Nach der Erstinbetriebnahme werden, je nach eingestellter Variante, eine Default-Anwahlbelegung und abgeschmeckte Default-Rezepte geladen.
- 99M88M wiederholt die Erstinbetriebnahme, behält aber alle individuellen Einstellungen, Wahlen und Rezepte bei.
 - Nach der Erstinbetriebnahme werden die vorherigen Rezepte geladen.
 - Bitte beachten Sie, dass bei einer Konfiguration von Duo auf Mono die Rezepte möglicherweise im Anschluss nicht mehr vorhanden sind. So werden beispielsweise die Espresso-Rezepte nicht mehr geladen. Wir empfehlen vor den Änderungen den Automaten auf einen USB-Stick zu klonen.

Das Kalibrieremenü wurde umfassend überarbeitet. Im Auslieferungszustand sind bereits Default-Kalibrierwerte gesetzt, sodass direkt mit einer Produktabgabe gestartet werden kann.

Wir empfehlen die Softwareversion zu verwenden, um ein optimales Produkt zu gewährleisten.

Download

Die entsprechende aktuelle Software finden Sie auf unserer Homepage im [Download-Center](#).

Automat	Aktuelle Softwareversion	Ab Werk bei Seriennummer
SÜ SiLine S	0.19.1	90548452
SÜ SiLine M	0.19.1	90548385
GF SiLine	0.19.1	90548384
RN SiLine	0.19.1	90550326
HG SiLine	0.19.1	90550081

Sielaff GmbH & Co. KG Automatenbau Herrieden